

測量計算・電子野帳 (TS)

# A-SurveyAd

## Android

エース プロジェクト

2025/01

Ver4.8.5 にて追加、修正された機能を説明します。

- ・手書きメモの View をマルチボタンに

## 1、手書きメモの View をマルチボタンに



マルチボタンの「選択設定」に

View ON

View Off（手書きメモ）

があります。

点を長押しして「手書きメモ」を起動するときは

View Off（手書きメモ）

を選択します。

View ON

を選択すると、手書きメモで登録済の点を

長押しすると、その画像(カメラで撮影した)を  
表示します。

この機能を使うには、「選択設定」で切り替えなければ  
なりません。

今回は、マルチボタンに

この View の機能を追加しました。

これにより、常に「手書きメモ」は、点の長押し

View で、画像を確認するときはマルチボタの

この機能を使うという事で、判り易くなったと



思います。

92,View/メモ

が追加されています。

MultiBton.txt を更新してください。

Android 4.4 以降の場合は、内部メモリの ASurvey 測量 フォルダに  
上書きコピーです。



何枚の画像があり、何枚目を表示しているかを、(2/4) の様に表示するようにしました。

画像の拡大、縮小、移動ができます。

次の画像を表示するには、画像の真中より右側をダブルタップです。  
左側をダブルタップで、戻ります。

今までは、画像が一枚の場合は、View では表示しませんでしたでしたが  
今回からは、表示します。

